

# Guide de configuration d'un compte mail Microsoft Outlook (POP)

Tutoriel

**LINK**eo

---

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook

## Guide de configuration manuelle d'un compte mail Microsoft Outlook 10/13 (POP)

Ce guide vous permettra de configurer votre adresse mail sur Microsoft Outlook. L'offre mail business de Linkeo, vous offre la possibilité de stocker 3Go de mails et la possibilité de pouvoir envoyer ou recevoir des mails pouvant aller jusqu'à 18Mo.

Ce guide s'applique aussi à toutes les versions de Microsoft Outlook, la seule différence étant l'emplacement des paramètres de comptes.

Notre Service Clients se tient à votre disposition au **09 72 67 01 67** ou par courriel à **[service@linkeo.com](mailto:service@linkeo.com)** si vous rencontrez des difficultés sur le paramétrage.

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook




## 1<sup>ère</sup> étape Éviter le démarrage assisté

Si c'est la première fois que vous démarrez Microsoft outlook, vous arrivez sur cet écran.

Cliquez sur « **Annuler** »

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook




## 2<sup>ème</sup> étape Lancement manuel

Cliquez sur l'onglet « Fichier »

Cliquez sur le bouton « **Ajouter un compte** »

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook




## 3<sup>ème</sup> étape Lancer la configuration manuelle

Sélectionnez « Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires »

Cliquez sur « Suivant »

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook




## 4<sup>ème</sup> étape Choisir le service

Sélectionnez « Messagerie Internet »

Cliquez sur « Suivant »

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook



## 5<sup>ème</sup> étape Informations utilisateur et serveurs

Entrez votre nom : c'est le nom qui s'affichera avec votre adresse mail

Entrez votre adresse mail : celle que Linkeo vous a créée

Entrez les informations de serveurs (voir page suivantes)

---

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook

## Dans Information sur le serveur :

Sélectionnez POP3, si vous souhaitez configurer votre messagerie en POP


### Serveur de courrier entrant :

Si vous êtes en FRANCE : fr.pop.linkeo.com  
Si vous êtes en AUSTRALIE : au.pop.linkeo.com  
Si vous êtes au CANADA : ca.pop.linkeo.com  
Si vous êtes aux ETATS-UNIS : us.pop.linkeo.com

### Serveur de courrier sortant (SMTP) :

Si vous êtes en FRANCE : fr.smtp.linkeo.com  
Si vous êtes en AUSTRALIE : au.smtp.linkeo.com  
Si vous êtes au CANADA : ca.smtp.linkeo.com  
Si vous êtes aux ETATS-UNIS : us.smtp.linkeo.com

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook



## 5<sup>ème</sup> étape (bis) Informations de connexion


Entrez le nom d'utilisateur : il s'agit de votre adresse mail

Entrez votre mot de passe : C'est celui que Linkeo vous a envoyé

Cochez la case « Mémoriser le mot de passe » si ce n'est pas fait

Cliquez sur le bouton « Paramètres supplémentaires »

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook




## 6<sup>ème</sup> étape Onglet Serveur sortant

Cliquez sur l'onglet « serveur sortant »

Cochez la case « Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification »

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook



## 7<sup>ème</sup> étape Onglet Options avancées

Cliquez sur l'onglet « Options avancées »

Cochez la case : « Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL). »


Renseignez pour le champ « Serveur entrant » : **995**

Renseigner pour le champ « Utiliser le type de connexion chiffrée » : **SSL**

Renseignez pour le champ « Serveur sortant » : **465**

Cliquez sur OK

# Configuration d'un compte mail Microsoft Outlook



## 8<sup>ème</sup> étape Tester et valider

Cliquez sur « Tester les paramètres du compte ... »

S'il n'y a pas d'erreur, cliquez sur Suivant pour terminer la configuration

# Félicitations !

Vous avez correctement configuré votre compte mail pour Microsoft Outlook 10/13

