

Guide de configuration d'un compte mail sur Mac

Tutoriel

LINKEO

Configuration d'un compte mail sur Mac


Guide de configuration pour mail sur mac (version Sierra 10.12.6 utilisée ici)

Ce guide vous permettra de paramétrer vos comptes e-mails avec votre Macintosh.
Vous n'avez qu'à suivre les étapes pas à pas.

Linkeo Business mail vous offre un stockage mail de 3Go et une limite de réception
d'envoi de mails de 20Mo.

Notre Service Clients se tient à votre disposition au **855-254-6536** ou par courriel à
service@linkeo.ca si vous rencontrez des difficultés sur le paramétrage.

Configuration d'un compte mail sur Mac



1^{ère} étape Se connecter

- Ouvrir votre logiciel Mail
- Cliquer sur « Fichier »
- Cliquer sur « Ajouter un compte... »


Configuration d'un compte mail sur Mac



2^{ème} étape Compte mail

- Renseigner le champs « Nom complet » : c'est ce qui apparaîtra à la place de votre adresse mail
- Renseigner le champs « Adresse électronique » avec l'adresse mail que Linkeo vous a créée
- Renseigner le champ « Mot de passe » avec le mot de passe que Linkeo vous a envoyé
- Cliquer sur le bouton « continuer »


Configuration d'un compte mail sur Mac



3^{ème} étape Serveur de réception

- Dans le champs « Type de compte », sélectionner IMAP
- Dans le champs « Serveur de réception », taper « fr.imap.linkeo.com »
- Dans le champs « Nom d'utilisateur », taper l'adresse mail que Linkeo vous a créée
- Dans le champs « Mot de passe », taper le mot de passe que Linkeo vous a envoyé
- Appuyer sur le bouton « Continuer »

Configuration d'un compte mail sur Mac



4^{ème} étape Serveur d'envoi

- Dans le champs « Serveur d'envoi », renseigner « fr.smtp.linkeo.com »
- Cocher les cases comme indiquer sur l'image de gauche
- Dans le champs « Nom d'utilisateur », renseigner l'adresse mail que Linkeo vous a envoyé
- Dans le champs « Mot de passe », taper le mot de passe que Linkeo vous a envoyé
- Appuyer sur le bouton « Continuer »

Configuration d'un compte mail sur Mac

Serveur de réception

a. Nom d'hôte :

Si vous êtes en FRANCE : fr.imap.linkeo.com

Si vous êtes en AUSTRALIE: au.imap.linkeo.com

Si vous êtes au CANADA : ca.imap.linkeo.com

Si vous êtes aux ETATS-UNIS : us.imap.linkeo.com

b. **Nom d'utilisateur** : votre adresse e-mail

c. **Mot de passe** : votre mot de passe

Serveur d'envoi

a. Nom d'hôte :

Si vous êtes en FRANCE : fr.smtp.linkeo.com

Si vous êtes en AUSTRALIE : au.smtp.linkeo.com

Si vous êtes au CANADA : ca.smtp.linkeo.com

Si vous êtes aux ETATS-UNIS : us.smtp.linkeo.com

b. **Nom d'utilisateur**: votre adresse e-mail (même si facultatif)

c. **Mot de passe**: votre mot de passe (même si facultatif)

Puis appuyer sur « Suivant »

Configuration d'un compte mail sur Mac



5^{ème} étape Résumé du compte

- Dans cette fenêtre, vérifier les informations saisies précédemment : l'adresse mail, le nom d'utilisateur, le serveur d'envoi et le serveur de réception
- Cocher la case « Se connecter à ce compte »
- Cliquer sur le bouton « Créer »

Félicitations !

Vous avez correctement configuré votre compte mail sur votre ordinateur Macintosh

