

Guide de configuration d'un compte mail Microsoft Outlook (IMAP)

Tutoriel



Guide de configuration manuelle d'un compte mail Microsoft Outlook 10/13 (IMAP)

Ce guide vous permettra de configurer votre adresse mail sur Microsoft Outlook. L'offre mail business de Linkeo vous offre la possibilité de stocker 3Go de mails et la possibilité de pouvoir envoyer ou recevoir des mails pouvant aller jusqu'à 18Mo.

Ce guide s'applique aussi à toutes les versions de Microsoft Outlook, la seule différence étant l'emplacement des paramètres de comptes.

Notre Service Clients se tient à votre disposition au **09 72 67 01 67** ou par courriel à **service@linkeo.com** si vous rencontrez des difficultés sur le paramétrage.



1^{ère} étape Éviter le démarrage assisté

Si c'est la première fois que vous démarrez Microsoft outlook, vous arrivez sur cet écran.

Cliquez sur « Annuler »



2^{ème} étape Lancement manuel

Cliquez sur l'onglet « Fichier »

Cliquez sur le bouton « Ajouter un compte »



3^{ème} étape Lancer la configuration manuelle

Sélectionnez « Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires »

Cliquez sur « Suivant »



4^{ème} étape Choisir le service

Sélectionnez « Messagerie Internet »

Cliquez sur « Suivant »

	Product de consentrer et délignée pour se voir compté de sensager fondance.	uter un nouveau compte			
Armations sur Fathacture Total is paramittere du compte the minimum sur fathacture Total is paramittere du compte formations sur fathacture Total is paramittere du compte do compte Total is paramittere du compte on compte Total is paramittere du compte meral do paramittere anguintere tarter (2017) Total is paramittere du compte Merantere tarter do paramittere tarter do paramittere tarter (2017) Total is paramittere du compte Merantere tarter do paramittere anguintere tarter do paramittere anguintere tarter Merantere tarter do paramittere tarter do paramittere tartere do paramittere anguintere tarter Other domerter Merantere anguintere tartere	International service International service Andream encagenize International service International service International service	Paramètres de messagerie Int Chacun de ces paramètres est	ernet sbligatoire pour que votre compte de	e messagerie fonctionne.	1
Re rom : Non Ina Arte savo concella te darano de ca dora no audo concella te darano de la darano de ca dora no audo concella te darano de la darano de la dora de la dara de la dera de la de la dara de la de la dera dera de la dera de la dera dera dera dera dera dera dera der	Wort nn: Mon tam Apres du many se	Informations sur l'utilisateur		Tester les paramètres du compte	
Contractions are growthowner Contractions are contractions Contractions are contractions Contra	Advent de mensgons : (anglicaurar di pourdanauri, Informationa se exercusi Tipe de compte : Juang linkes com Server de course tenti : (Engli fukes com Server de course concenta Non didatator : (anglicaurar di pourdanauri, Not di passe :	Votre nom :	Mon Nom	Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton	
	Informations sur le serveur Tope de compte Server de course retrieurs : Entrange de compte Server de course retrieurs : Entrange de course tord (ERT) : Server de course tord (ERT)	Adresse de messagerie :	comptecourrier@mondomaine.	d-dessous. (Connexion réseau requise.)	
set double methant: Image linkes com read double methant: Image linkes com read double methant: Image linkes com read double methant: Image linkes com red double methant: red double methant re	I not all convert in the second convert end quart ar Period do convert ar Period do convert	Informations sur le serveur		Tester les paramètres du compte	
the decumer particle (DHTP): [fi and junce com formations de connection formations de connection indeparte indeparte	Servers de ouver entre (DHTP): [fung inlines com Informations de connexion Non distative :	Serveur de courrier entrant :	MAP .	Testez les paramètres du compte en cliquant sur	
Annations de contextual mit distiliates : comptectuarre (Penodoname de pares :	Informations de connector on d'utilitati : comptenzarire (mondonare, de apues :	Serveur de courrier sortant (SMTP) :	fr smtn linken com	le bouton Sulvant	
nd dallaster : complexourine (incredonaire), de pase :	Non d'ultistature : comptiocurier Ginordonaire. Not de pars : were erres Boper fund-entification per not de passe sécural (2PA) los de la corrector Chécédent Subort > Annuér	Informations de connexion			
t de pase :	Not de passe : Ménoter le not de passe Depar fauthentises par not de passe diural (PA) lors de someson Chécédest, Bauent > Année	Nom d'utilisateur :	comptecourrier @mondomaine.		
Monorase in or de passe Source de passe Source de passe eldurade (SPA) los Paunètres applémentares Crésident Sanort > Annuir	Menorare Ir not do pass organization parent do passe silvarid (DPA) los and is corrector (President Supplementares) (Président Supplementares)	Mot de passe :	****		
Exper fundemitisation per not de passe solumide (SPA) lors Premières augolémentaires	Enge haftertification per ind de passe skonde (IPA) lors de la correction (Président Subset) Annue	V Mémoria	ser le mot de passe		
Paramètes supplementares	Paramètes supérientares)	Exiger l'authentification par mot d	e passe sécurisé (SPA) lors		
<précédent sulvant=""> Annuler</précédent>	<précédent suivant=""> Annuler</précédent>	de la connexion		Paramètres supplémentaires	
< Précédent Suivant > Annuler	< Précédent Suivant > Annuler				_
				< Précédent Suivant > Annuler	

5^{ème} étape Informations utilisateur et serveurs

Entrez votre nom : c'est le nom qui s'affichera avec votre adresse mail

Entrez votre adresse mail : celle que Linkeo vous a créée

Entrez les informations de serveurs (voir page suivantes)

Dans Information sur le serveur :

Sélectionnez IMAP, si vous souhaitez configurer votre messagerie en IMAP.

Serveur de courrier entrant :

Si vous êtes en FRANCE : fr.imap.linkeo.com Si vous êtes en AUSTRALIE : au.imap.linkeo.com Si vous êtes au CANADA : ca.imap.linkeo.com Si vous êtes aux ETATS-UNIS : us.imap.linkeo.com

Serveur de courrier sortant (SMTP) :

Si vous êtes en FRANCE : fr.smtp.linkeo.com Si vous êtes en AUSTRALIE : au.smtp.linkeo.com Si vous êtes au CANADA : ca.smtp.linkeo.com Si vous êtes aux ETATS-UNIS : us.smtp.linkeo.com



5^{ème} étape (bis) Informations de connexion

Entrez le nom d'utilisateur : il s'agit de votre adresse mail

Entrez votre mot de passe : C'est celui que Linkeo vous a envoyé

Cochez la case « Mémoriser le mot de passe » si ce n'est pas fait

Cliquez sur le bouton « Paramètres supplémentaires »



6^{ème} étape Onglet Serveur sortant

Cliquez sur l'onglet « serveur sortant »

Cochez la case « Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification »



7^{ème} étape Onglet Options avancées

Cliquez sur l'onglet « Options avancées » Cochez les cases : « Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL). » Renseignez pour le champ « Serveur entrant » : 993 Renseignez pour le champ « Serveur sortant » : 465 Renseignez dans le champ « Chemin d'accès au dossier racine » : INBOX en majuscule

Cliquez sur OK



8^{ème} étape Tester et valider

Cliquez sur « Tester les paramètres du compte ... »

S'il n'y a pas d'erreur, cliquez sur Suivant pour terminer la configuration

Félicitations !

Vous avez correctement configuré votre compte mail pour Microsoft Outlook 10/13

